

## Tuto Médiathèque numérique de la Loire : lire sur liseuse compatible Adobe Digital Editions

Cette procédure peut être utilisée sur toutes les liseuses sauf sur les Vivlio dernières générations et les liseuses Kindle, dont le format n'est pas compatible avec le prêt numérique en bibliothèque, mais uniquement avec le catalogue Amazon.

**Attention** : les liseuses Kobo peuvent être incompatibles avec certains livres numériques, en particulier avec une version d'Adobe Digital Editions autre que la 3.0. En cas de difficulté, tenter de désautoriser et de réautoriser en suivant l'ordre indiqué dans les parties sur le paramétrage.

### Étapes :

- 1- Créer un identifiant Adobe
- 2- Installer Adobe Digital Editions
- 3- Paramétrer Adobe Digital Editions
- 4- Paramétrer la liseuse

## Mode d'emploi

### 1- Créer un identifiant Adobe

La création d'un identifiant est gratuite et ne nécessite que l'utilisation de sa boîte mail personnelle.

- Allez sur [la page de connexion Adobe](#).
- Cliquez sur « Créer un compte » puis saisissez votre adresse mail et un mot de passe.

Pour des raisons de sécurité, merci de confirmer votre identité.

## Se connecter

Vous êtes un nouvel utilisateur ? [Créez un compte](#)

Adresse e-mail

[Continuer](#)

Ou

[Continuer avec Google](#)

[Continuer avec Facebook](#)

[Continuer avec Apple](#)

[Voir plus](#)

[Obtenir de l'aide pour la connexion](#)

Pour des raisons de sécurité, merci de confirmer votre identité.

Étape 1 sur 2

## Créez votre compte

[G](#) [f](#) [Apple](#) [Microsoft](#) [LINE](#)

Ou

S'inscrire avec une adresse e-mail

Vous avez déjà un compte ? [Connectez-vous](#)

Adresse e-mail

Mot de passe

[Continuer](#)

Retenez bien l'adresse mail et le mot de passe car ce sont eux qui vous permettront d'autoriser votre (vos) appareil(s) de lecture.

## 2- Installer Adobe Digital Editions

Le logiciel Adobe Digital Editions vous permet d'ouvrir des livres numériques et de les transférer sur votre liseuse.

Installez le logiciel en choisissant votre version : [Windows](#) ou [Macintosh](#).


Attention : pour des raisons de compatibilité avec certains livres numériques, il est préférable de télécharger et d'installer la version 3.0 d'Adobe Digital Editions.

Si vous êtes sur un environnement Windows 11, vous ne pouvez télécharger que la version 4.5 : [https://adedownload.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE\\_4.5\\_Installer.exe](https://adedownload.adobe.com/pub/adobe/digitaleditions/ADE_4.5_Installer.exe)


Lorsque le téléchargement est terminé, lancez le programme d'installation.

L'installation d'Adobe Digital Editions démarre.

Cochez la case « J'accepte les termes de la licence » puis cliquez sur le bouton « Suivant ».



Cliquez sur le bouton « Installer ».





Une fois l'installation terminée, appuyez sur le bouton « Terminer » pour fermer le programme d'installation.

Adobe Digital Editions démarre automatiquement.


### **3- Paramétrer Adobe Digital Editions**

**Effacez le paramétrage par défaut du logiciel.**

Cliquez sur le menu « Aide », puis « Effacer l'autorisation ».




Cliquez sur le bouton « OK ».




**Autorisez votre ordinateur.**

Cliquez sur le menu « Aide », puis « **Autoriser l'ordinateur** ».



Dans la fenêtre d'autorisation, inscrivez **vosre Adobe ID** (l'adresse mail que vous avez enregistrée) et **vosre mot de passe**.

Cliquez ensuite sur le bouton « **Autoriser** ».



Votre ordinateur est désormais autorisé à télécharger des livres numériques empruntés.

#### 4- Paramétrer votre liseuse

Connectez votre liseuse à votre ordinateur grâce au câble USB fourni avec la liseuse.

##### Effacer le paramétrage par défaut de la liseuse

Dans le logiciel Adobe Digital Editions, dans le champ « Périphériques », cliquez sur la molette. Si une autorisation est enregistrée, effacez la en cliquant sur « Effacer l'autorisation du périphérique ».



##### Autoriser la liseuse

Toujours dans le champ « Périphériques », cliquez à nouveau sur la molette. Cliquez sur « Autoriser le périphérique ».



Par défaut, le logiciel vous propose d'enregistrer sur la liseuse un Adobe ID. Cet Adobe ID correspond à celui précédemment enregistré dans l'ordinateur.

Votre liseuse est prête pour l'emprunt de livres numériques.

Choisissez l'application Adobe Digital lorsque vous faites votre demande de prêt :

